

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ELECTRONIC ARTS

COMMAND & CONQUER - TIBERIAN SUN

"Το Tiberian Sun δεν μπορεί να εντοπίσει τον οδηγό του CD ROM." είναι ένα μήνυμα σφάλματος που πιθανόν να εμφανισθεί όταν προσπαθήσετε να 'τρέξετε' το παιχνίδι.

Έχει παραπηρθεί ότι το παραπάνω μήνυμα σφάλματος εμφανίζετε στους χρήστες που διαθέτουν περισσότερους από έναν οδηγός CD ROM. Αυτό μπορεί εύκολα να διορθωθεί ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ξεκινήστε τα Windows κανονικά.
2. Πρώτα θα πρέπει να απεγκαταστήσετε το C&C Tiberian Sun από τον υπολογιστή σας, είτε πηγαίνοντας στο "Add/Remove Programs" (Προσθήκη/Αφαίρεση Προγραμμάτων) είτε επιλέγοντας το "Tiberian Sun Uninstall" (Απεγκατάσταση του Tiberian Sun) από το Μενού Start.
3. Κατόπιν, επανεγκαταστήστε το παιχνίδι από τον πρώτο οδηγό CD ROM, δηλαδή αυτόν που αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα κατ' αλφαριθμητική σειρά.

Για παράδειγμα:

Αν έχετε δύο σκληρούς δίσκους, τον C: και τον D:, και δύο οδηγούς CD ROM, τον E: και τον F:, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το παιχνίδι, από τον οδηγό E:.

Αφού εγκαταστήσετε το παιχνίδι, θα πρέπει να το παίξετε μόνο από τον πρώτο οδηγό CD ROM, δηλαδή αυτόν με το πρώτο κατά σειρά γράμμα.

Προσοχή: Αν ο πρώτος κατά σειρά οδηγός CD του υπολογιστή σας αντιστοιχεί σε έναν οδηγό Εγγραφής CD (CD-Writer) ή σε έναν οδηγό DVD, τότε σας συνιστούμε να επαναδιαμορφώσετε τον υπολογιστή σας, έτσι ώστε ο κανονικός οδηγός CD να αντιστοιχεί στο πρώτο κατά σειρά γράμμα και ο οδηγός Εγγραφής CD (CD-Writer) ή ο οδηγός DVD να αντιστοιχεί στο δεύτερο κατά σειρά γράμμα. Αυτό μπορεί εύκολα να αλλαχθεί από το Device Manager (Διαχείριση Συσκευών).

1. Πρώτα θα πρέπει να απεγκαταστήσετε το C&C Tiberian Sun από τον υπολογιστή σας, είτε πηγαίνοντας στο "Add/Remove Programs" είτε επιλέγοντας "Tiberian Sun Uninstall" από το Μενού Start.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί "Start", επιλέξτε "Settings" (Ρυθμίσεις) και μετά "Control Panel" (Πίνακας Ελέγχου). Τώρα κάντε διπλό κλικ στο "System" και μετά επιλέξτε "Device Manager", όταν ανοίξει το παράθυρο System Properties (Ιδιότητες Συστήματος).
3. Θα δείτε μία ένδειξη που γράφει "CD ROM" και κάνετε κλικ στο "+" για να διευρύνετε τις πληροφορίες.
4. Τώρα επιλέξτε τον κανονικό οδηγό CD ROM, κάντε κλικ στο κουμπί "Properties" και επιλέξτε την καρτέλα "Settings". Στο κάτω μέρος του παραθύρου των ιδιοτήτων του οδηγού CD υπάρχει ένα τμήμα που λέγεται "Reserved drive letters" (Ιδιαίτεροι οδηγοί CD). Και στα δύο κουτιά, επιλέξτε για τον οδηγό το πρώτο κατά σειρά γράμμα που υπάρχει (το E: στο παράδειγμά μας).
5. Αφού το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί "OK".
6. Τώρα, επιλέξτε τον οδηγό DVD ή CD-Writer, αλλά αυτή τη φορά βεβαιωθείτε ότι και για τα δύο κουτιά επιλέγετε το αμέσως επόμενο γράμμα από αυτό που επιλέξατε για τον κανονικό οδηγό CD ROM. Μετά, κάντε κλικ στο κουμπί "OK" για να το κλείσετε και να εγγράψετε την αλλαγή.
7. Τώρα κλείστε το παράθυρο "System Properties" κάνοντας κλικ στο κουμπί "OK". Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ζητά να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Κάντε κλικ στο κουμπί "OK", και ο υπολογιστής σας θα επανεκκινήσει.
8. Μετά από την επανεκκίνηση, επανεγκαταστείτε και παίξετε το παιχνίδι μόνο από τον οδηγό CD με το πρώτο κατά σειρά γράμμα.