

ELECTRONIC ARTS INFORMATIEBLAD

COMMAND & CONQUER - TIBERIAN SUN

De foutmelding **"Tiberian Sun is unable to detect your cd-rom drive"** ("Tiberian Sun kan je cd-romspeler niet vinden") verschijnt als je het spel op wilt starten.

We hebben ontdekt dat spelers met meer dan één cd-romspeler de hierboven vermelde foutmelding te zien krijgen. Als je de onderstaande instructies volgt, kun je dit probleem makkelijk verhelpen.

1. tart je computer en Windows op de normale manier op.
2. Deïnstalleer C&C Tiberian Sun via **"Add/Remove Programs"** ("**Software**") of via de snelkoppeling **"Tiberian Sun Uninstall"** ("**Tiberian Sun Deïnstalleren**") vanuit het Startmenu.
3. Als je dit gedaan hebt, installeer je het spel opnieuw. Doe dit *alleen vanaf de cd-romspeler die toegewezen is aan de eerste stationsaanduiding*.

Bijvoorbeeld:

Als je twee harde schijven hebt, C: en D:, en twee cd-romspelers, E: en F:, moet je het spel installeren vanaf de cd-romspeler die op E: staat.

Nadat je het spel geïnstalleerd hebt, moet je het spel *altijd starten vanaf de cd-romspeler die toegewezen is aan de eerste stationsaanduiding*.

Opmerking : Als er een cd-writer of een DVD-speler is toegewezen aan de eerste stationsaanduiding, raden we je aan je computer opnieuw te configureren, zodat je standaard cd-romspeler wordt toegewezen aan de eerste stationsaanduiding en de cd-writer of DVD-speler aan de tweede. Je kunt dit op een eenvoudige manier doen via de Device Manager (Apparaatbeheer).

1. Deïnstalleer C&C Tiberian Sun via **"Add/Remove Programs"** ("**Software**") of via de snelkoppeling **"Tiberian Sun Uninstall"** ("**Tiberian Sun Deïnstalleren**") vanuit het Startmenu.
2. Klik op de **"Start"**-knop, selecteer **"Settings"** ("**Instellingen**") en vervolgens **"Control Panel"** ("**Configuratiescherm**"). Dubbelklik op **"System"** ("**Systeem**") en selecteer vervolgens de tab **"Device Manager"** ("**Apparaatbeheer**").
3. Je vindt in dit venster een menu-onderdeel met de naam "CD-Rom". Klik op de "+" om meer informatie op te roepen.
4. Selecteer nu je standaard cd-romspeler, klik op de knop **"Properties"** ("**Eigenschappen**") en selecteer de tab **"Settings"** ("**Instellingen**"). Onder in het scherm met de eigenschappen van je cd-romspeler zie je de regel **"Reserved drive letters"** ("**Gereserveerde stationsaanduidingen**"). Hieronder zie je twee vakjes. Selecteer in beide vakjes de laagst mogelijke stationsaanduiding. (E: in ons voorbeeld).
5. Klik op **"OK"** als je dit hebt gedaan.
6. Selecteer nu je DVD-speler of cd-writer en selecteer deze keer in beide vakjes een hogere letter dan voor je standaard cd-romspeler. Klik vervolgens op **"OK"** om het scherm te sluiten en de verandering door te voeren.
7. Klik op **"OK"** in het scherm dat nog open staat. Je wordt nu gevraagd je computer opnieuw op te starten. Klik op **"OK"** om je computer opnieuw op te starten.
8. Als je computer opnieuw is opgestart, kun je het spel opnieuw installeren en het spel *spelen vanaf de cd-romspeler die is toegewezen aan de eerste stationsaanduiding*.