

INFORMASJONSARK FRA ELECTRONIC ARTS

COMMAND & CONQUER - TIBERIAN SUN

“Tiberian Sun klarer ikke å finne CD-ROM-stasjonen din.” Feilmelding når du forsøker å kjøre spillet.

Vi har oppdaget at kunder som har mer enn en CD-ROM-stasjon, får feilmeldingen gjengitt ovenfor. Dette er lett å korrigere. Følg instruksjonene nedenfor.

1. Start maskinen din med Windows som vanlig.
2. Først må du avinstallere C&C Tiberian Sun fra maskinen din, enten ved å gå til **“Legg til/Fjern programmer”** eller ved å velge **“Tiberian Sun Uninstall”** fra Start-linjen.
3. Når du har gjort dette, installerer du spillet på nytt, men bare fra *den første CD-ROM-stasjonsbokstaven*.

For eksempel;

Hvis du har to harddisker, C: og D:, og to CD-ROM-stasjoner, E: og F:, må du installere spillet fra stasjon E:.

Når spillet er installert, vil du måtte spille spillet bare fra *den første CD-ROM-stasjonsbokstaven*.

Merk : Hvis du har en CD-Writer eller en DVD-stasjon som første CD-stasjonsbokstav, foreslår vi at du omkonfigurerer maskinen, slik at standard CD-stasjon er den første stasjonsbokstaven, og CD-Writer eller DVD-stasjonen er den andre CD-stasjonsbokstaven. Dette er lett å endre i Enhetsbehandling .

1. Først må du avinstallere C&C Tiberian Sun fra maskinen din, enten ved å gå til **“Legg til/fjern programmer”** eller ved å velge **“Tiberian Sun Uninstall”** fra Start-linjen.
2. Klikk på **“Start-knappen”** og velg så **“Innstillinger”** og deretter **“Kontrollpanel”**. Dobbeltklikk nå på **“System”** og velg deretter **“Enhetsbehandling”** når vinduet Systemegenskaper åpner seg.
3. Du vil da se et avsnitt som heter “CDROM”. Klikk på “ + ” for å få flere opplysninger.
4. Velg nå din standard CDROM-stasjon, klikk på knappen **“Egenskaper”** og velg kategorien **“Innstillinger”**. Nederst i vinduet med egenskaper for CD-stasjonen din er det et avsnitt som heter **“Reserverte stasjonsbokstaver”**. I begge boksene velger du den lavest mulige stasjonsbokstaven. (E: i vårt eksempel).
5. Når du har gjort dette, klikker du på **“ OK ”**-knappen.
6. Velg nå din DVD eller CD-Writer, og pass denne gangen på at begge boksene endres til en bokstav som er senere i alfabetet enn den du valgte for din standard CD-ROM-stasjon. Klikk igjen på knappen **“OK”** for å avslutte og registrere endringen.
7. Lukk nå vinduet **“Systemegenskaper”** ved å klikke på **“OK”**-knappen. Du får se en spørretekst som spør om du vil starte maskinen på nytt. Klikk på **“OK”**-knappen, og maskinen starter på nytt.
8. Når maskinen er startet på nytt, installerer du spillet igjen, men bare fra *den første CD-stasjonsbokstaven*.