

# ELECTRONIC ARTS INFORMATIONSBLAD

## COMMAND & CONQUER - TIBERIAN SUN

Om du får upp felmeddelandet "Tiberian Sun is unable to detach your cd-rom drive. (Tiberian Sun kan inte hitta din CD-ROM)" när du försöker köra spelet.

Vi har upptäckt att spelare som har fler än en CD-romläsare i sin dator får upp ovanstående felmeddelande. Du kan enkelt fixa detta problem genom att följa nedanstående instruktioner.

1. Starta Windows som vanligt.
2. Först måste du avinstallera C&C Tiberian Sun, antingen med hjälp av funktionen "Lägg till/ta bort program" eller genom att välja "Tiberian Sun Uninstall (Avinstallera Tiberian Sun)" som du hittar under Startknappen på Windows aktivitetsfält.
3. När du har gjort detta installerar du om spelet från *den CD-ROM som har den första bokstavsbezeichnung*.

### Till exempel;

Om du har två hårddiskar, C: och D: och två CD-romläsare, E: och F:, måste du installera spelet från enhet E:.

När spelet är installerat måste du även starta det från *den CD-ROM som har den första bokstavsbezeichnung*.

**Obs! Om du har en CD-brännare eller DVD som första enhet, föreslår vi att du konfigurerar om din dator så att din vanliga CD-ROM får den första bokstavsbezeichnung och din CD-brännare eller DVD får den andra bokstavsbezeichnung. Detta kan du enkelt ändra med hjälp av Enhetshanteraren.**

1. Först måste du avinstallera C&C Tiberian Sun, antingen med hjälp av funktionen "Lägg till/ta bort program" eller genom att välja "Tiberian Sun Uninstall (Avinstallera Tiberian Sun)" som du hittar under Startknappen på Windows aktivitetsfält.
2. Klicka på "Startknappen", välj först "Inställningar" och sedan "Kontrollpanelen". Dubbelklicka på "System" och välj fliken "Enhetshanteraren" i fönstret "Egenskaper för system".
3. I listan över enheter hittar du "CDROM". Klicka på "+" för att få mer information.
4. Välj din vanliga CD-ROM, klicka på knappen "Egenskaper" och välj fliken "Inställningar". Längst ner i detta fönster hittar du en ruta med överskriften "Upptagna enhetsbezeichnungar". Välj den första möjliga bezeichnung i båda rutorna (E: i vårt exempel).
5. När du har gjort detta, klickar du på "OK".
6. Därefter väljer du din DVD eller CD-brännare och ser till att du väljer en högre bezeichnung än den du just givit din vanliga CD-ROM. Klicka sedan på "OK" för att bekräfta ändringen och stänga fönstret.
7. Stäng därefter fönstret "Egenskaper för system" genom att klicka på "OK". Du kommer att få upp ett fönster som uppmanar dig att starta om din dator. Klicka på "OK" så startas datorn om.
8. När datorn startat om, installerar du om spelet och kör det från *den CD-ROM som har den första bokstavsbezeichnung*.