

# ELECTRONIC ARTS OPLYSNINGSARK

## COMMAND & CONQUER - TIBERIAN SUN

**"Tiberian Sun is unable to detect your cd-rom drive." "Tiberian Sun kan ikke lokalisere dit cd-rom drev"** fejlmeddelelse når du prøver at køre spillet.

Vi har været ude for at kunder, der har mere end et cd-romdrev modtager ovenstående fejlmeddelelse. Dette kan let rettes ved at følge nedenstående vejledning.

1. Start Windows som du plejer.
2. Du er først nødt til at afinstallere C&C Tiberian Sun fra computeren enten via **"tilføj/fjern programmer"** eller ved at vælge **"Tiberian Sun Uninstall"** (Afinstallér Tiberian Sun) fra startbjælken.
3. Når dette er gjort, skal du geninstallere spillet *alene fra det første CDROM drevbogstav*.

### **Før eksempel:**

Hvis du har 2 harddisk C: og D:, og 2 CD ROM drev, E: og F:, er du nødt til at installere spillet fra E: drevet.

Når spillet er installeret, spilles det *alene fra det første CD ROM drevbogstav*.

**Bemærk :** Hvis du har en CD-brænder eller et DVD-drev som dit første CD-drev, anbefales det at du rekonfigurere din computer, således at dit standard CD-drev er det første drev og CD-brænderen eller DVD-drevet er det andet CD-drev. Dette gøres let via Enhedshåndtering.

1. Du er først nødt til at afinstallere C&C Tiberian Sun fra computeren enten via **"tilføj/fjern programmer"** eller ved at vælge **"Tiberian Sun Uninstall"** (Afinstallér Tiberian Sun) fra startbjælken.
2. Klik på **"Start"** og vælg først **"Indstillinger"** og herefter **"Kontrolpanel"**. Dobbeltklik herefter på **"System"** og vælg **"Enhedshåndtering"** når vinduet Egenskaber for system åbnes.
3. Her finder du et afsnit, der hedder "CDROM", klik på "+" for at se flere oplysninger.
4. Nu skal du vælge dit standard CDROM-drev. Klik på **"Egenskaber"** og vælg fanebladet **"Indstillinger"**. Nederst finder du et afsnit, der hedder **"Reserverede drevbogstaver"**. I begge bokse skal du vælge det laveste bogstav. (E: i vores eksempel).
5. Når dette er gjort klikker du på **"OK"**.
6. Nu skal du vælge din DVD eller CD-brænder. Du skal sørge for at du ændrer begge bokse til et bogstav, der er højere end dit standard CDROM-drev. Herefter klikker du på **"OK"** for at lukke og registrere ændringerne.
7. Luk for **"Egenskaber for system"** ved at klikke på **"OK"**. Du får nu besked på at genstarte din computer. Klik på **"OK"** og computeren genstartes.
8. Når din computer er oppe igen, skal du geninstallere og spille spillet *alene fra det første CD-drevbogstav*.