

ELECTRONIC ARTS - TIEDOTUS

COMMAND & CONQUER - TIBERIAN SUN

Jos **"Tiberian Sun is unable to detect your cd-rom drive."** -virheilmoitus ilmestyy peliä käynnistäessäsi:

Olemme huomanneet, että useamman kuin yhden CD ROM -aseman omistajat saavat yllä olevan virheilmoituksen. Tämä seikka korjaantuu helposti, kun teet seuraavasti:

1. Käynnistä Windows normaalisti.
2. Ensin sinun on poistettava C&C Tiberian Sun koneeltasi, minkä voit tehdä joko **"Lisää/poista sovellus"** -kuvakkeesta tai valitsemalla **"Tiberian Sun Uninstall"** käynnistysvalikosta.
3. Tämän jälkeen asenna peli uudelleen *siltä CD ROM -asemalta, jolla on ensimmäinen asematunnus.*

Esimerkiksi;

Jos sinulla on kaksi kiintolevyasemaa, C: ja D: sekä kaksi CD ROM -asemaa, E: ja F:, sinun on asennettava peli E: -asemalta.

Kun peli on asennettu, sinun on pelattava *sitä vain siltä CD ROM -asemalta, jolla on ensimmäinen asematunnus.*

Huom: Jos sinulla on ensimmäisellä CD-asematunnuksella kirjoitettava CD-asema tai DVD-asema, suosittelemme että määrität koneesi uudelleen niin, että tavallinen CD-asemasi on ensimmäisellä asematunnuksella. Tämä onnistuu helposti Laitehallinnasta.

1. Ensin sinun on poistettava C&C Tiberian Sun koneeltasi, minkä voit tehdä joko **"Lisää/poista sovellus"** -kuvakkeesta tai valitsemalla pelin käynnistysvalikosta **"Tiberian Sun Uninstall"**
2. Napsauta **"Käynnistä"**, valitse **"Asetukset"** ja **"Ohjauspaneeli"**. Kaksoisnapsauta **"Järjestelmä"**-kuvaketta ja valitse **"Laitehallinta"**.
3. Laitehallinnasta löydät kohdan "CD". Napsauta "+" saadaksesi lisää tietoja.
4. Valitse tavallinen CD ROM -asemasi, napsauta **"Ominaisuudet"** -painiketta ja valitse **"Asetukset"** -välilehti. Tämän alaosasta löydät kohdan nimeltä **"Varatut levyasemien kirjaimet"**. Valitse kumpaankin laatikkoon asematunnukseksi kirjain, joka on aakkosissa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa (meidän esimerkissämme E:).
5. Kun olet tehnyt tämän, napsauta **"OK"**.
6. Tämän jälkeen valitse DVD- tai kirjoitettava CD-asemasi, ja vaihda niiden tunnus aakkosissa myöhäisempään kuin tavallisen CD-asemasi tunnus. Napsauta jälleen **"OK"** tallentaaksesi muutokset.
7. Sulje **"järjestelmä"**-ikkuna napsauttamalla **"OK"** Sinulta kysytään, haluatko käynnistää koneesi uudelleen. Napsauta **"OK"**.
8. Kun koneesi on käynnistynyt uudelleen, asenna peli uudestaan ja pelaa sitä *vain siltä CD ROM -asemalta, jolla on ensimmäinen asematunnus.*